
DEASTEK

Deastek Sticker Swap

Notice d’utilisation — version gratuite

Version 0.5.1 · pour WordPress (éditeur de blocs ou Elementor)



John Vitu · Deastek

Sommaire

1. Présentation
2. Installation
3. Créer un album
4. Afficher le tableau d’échange sur une page
5. Réglages
6. Groupes et invitations
7. Utilisation par les membres
8. Version gratuite et version Pro
9. Données personnelles et désinstallation
10. Questions fréquentes

> **À qui s’adresse cette notice ?**
>
> Les chapitres 2 à 6 s’adressent à l’administrateur du site. Le chapitre 7 décrit l’utilisation par les membres : vous pouvez le leur transmettre tel quel.

1. Présentation

Deastek Sticker Swap permet aux membres de votre site (club, association, école, groupe d'amis…) d'échanger les autocollants ou cartes à collectionner qui leur manquent.

- Vous créez la liste des autocollants de l'**album**.
- Les membres se regroupent dans des **groupes privés**, rejoints par un lien d'invitation.
- Chaque membre tient son album à jour : autocollants obtenus, manquants et doublons.
- Le site calcule les **correspondances** : qui peut donner quoi à qui.
- Les membres se **proposent des échanges** équitables, **1 carte donnée = 1 carte reçue**, les acceptent, se retrouvent pour **échanger les cartes en main propre**, puis marquent l'échange comme terminé. Les albums se mettent alors à jour tout seuls.

Configuration requise

Élément	Version minimale
WordPress	6.5
PHP	7.4
Elementor (facultatif)	3.20

Elementor n'est pas nécessaire : le tableau d'échange s'affiche avec un **bloc** de l'éditeur WordPress, un **shortcode** ou, si vous utilisez Elementor, un **widget**.


2. Installation

1. Dans l'administration WordPress, ouvrez **Extensions › Ajouter une extension**.
2. Recherchez **Deastek Sticker Swap**, cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer**. Les mises à jour arrivent ensuite comme pour toute extension de WordPress.org.
3. Un nouveau menu **Échange d'autocollants** apparaît, avec trois écrans : **Albums**, **Groupes** et **Réglages**.

> L'extension est entièrement traduite en français. Elle suit la langue choisie dans **Réglages › Général**.

3. Créer un album

Un album est la liste de tous les autocollants de la collection. Ouvrez **Échange d'autocollants › Albums**.



Écran Albums : la liste des albums, puis le formulaire « Ajouter un album ».

1. Donnez un **Titre** à l'album et, si vous le souhaitez, une **Description**.
2. Saisissez la **Liste des autocollants** (voir le format ci-dessous).
3. Cliquez sur **Créer l'album**.

Format de la liste

Vous pouvez mélanger deux façons d'écrire :

- **Des plages et des codes**, séparés par des virgules ou des espaces : `1-670`, `FWC1-FWC19`, `00`. Les zéros en tête sont conservés (`001-010`).
- **Un autocollant par ligne**, au format `code;nom;section`. La section sert à regrouper les autocollants (une équipe, une catégorie…).


```
# Les lignes qui commencent par # sont ignorées
A1;Logo du club 1/4;Logo du club
A2;Logo du club 2/4;Logo du club
2;Prénom Nom;Entraîneurs
```

```
3;Prénom Nom;Entraîneurs
FWC1–FWC19
```

> Un album peut contenir jusqu'à **3 000 autocollants**. Les codes sont mis en majuscules et les espaces retirés : `fwc 1` devient `FWC1`.

Modifier un album

Cliquez sur **Modifier** dans la liste. Vous pouvez changer le titre et la description, et **ajouter** des autocollants. Les codes déjà présents sont conservés tels quels, pour ne pas perdre les albums des membres.



Modification d'un album de 302 autocollants.


> **Suppression**
> Un album utilisé par au moins un groupe ne peut pas être supprimé : supprimez d'abord les groupes. Supprimer un album efface aussi les inventaires des membres qui lui sont liés.

4. Afficher le tableau d’échange sur une page

Trois façons d’afficher le même tableau, au choix : le bloc (éditeur WordPress), le shortcode ou le widget Elementor. Dans tous les cas, choisissez ensuite la page dans **Échange d’autocollants › Réglages › Page du tableau** (voir le chapitre 5).

Avec l’éditeur de blocs (Gutenberg)

1. Créez une page (par exemple « Échanges »), cliquez sur **+** et cherchez le bloc **Tableau d’échange d’autocollants**, dans la catégorie **Deastek**.
2. Dans le panneau de droite, réglez le **Contenu** (titre, onglets affichés, messages), les **Couleurs** et la **Grille d’autocollants** (couleurs, largeur des cases).
3. Cliquez sur **Publier**.



Le bloc dans l’éditeur : tableau de démonstration et réglages à droite.


Avec un shortcode

Dans l’éditeur classique ou tout autre constructeur de pages, ajoutez `[deastek_sticker_swap]`. Options : `title`, `matches`, `swaps` et `members` (`yes` ou `no`), `logged_out_text`, `no_group_text`. Exemple : `[deastek_sticker_swap title="Échanges du club" members="no"]`.

Avec Elementor

1. Créez une page (par exemple « Échanges ») et ouvrez-la avec **Modifier avec Elementor**.
2. Cherchez le widget **Tableau d'échange d'autocollants**, dans la catégorie **Deastek**, et glissez-le sur la page.
3. Réglez ses options, puis cliquez sur **Publier**.

Widget Elementor : onglet Contenu




Options du widget : titre, onglets affichés et messages.

Option	Rôle
Titre	Titre affiché au-dessus du tableau.
Afficher l’onglet Correspondances / Échanges / Membres	Masque un onglet si vous n’en avez pas besoin.
Libellé des onglets Mon album / Correspondances / Échanges / Membres	Remplace le nom d’un onglet, par exemple « Mes trouvailles » au lieu de « Correspondances ». Laissé vide, l’onglet garde son nom habituel. Dans l’éditeur, le tableau de démonstration ne montre que l’onglet Mon album : le nouveau nom se voit sur la page publiée.
Message pour les visiteurs non connectés	Texte affiché aux visiteurs, avec un bouton « Se connecter ».
Message quand le membre n’a aucun groupe	Texte affiché à un membre connecté qui n’a encore rejoint aucun groupe.

Dans l’éditeur, le bloc comme le widget montrent un tableau de démonstration : vous voyez le rendu sans avoir encore de données.

Widget Elementor : onglet Style




Style : couleurs générales et grille d’autocollants.

- **Général** : couleur d’accent, couleur du texte, fond des panneaux, typographie du titre.
- **Grille d’autocollants** : largeur minimale des cases (réglable par écran : ordinateur, tablette, mobile) et couleurs des autocollants manquants, obtenus et en double.

5. Réglages

Ouvrez **Échange d'autocollants › Réglages**.



Écran Réglages de la version gratuite.

Réglage	Effet	Par défaut
Les membres peuvent créer des groupes	Sinon, seuls les administrateurs créent des groupes.	Oui
Création de compte depuis une invitation	Une personne sans compte qui ouvre un lien d'invitation peut créer un compte « abonné ». Elle reçoit l'e-mail WordPress habituel pour choisir son mot de passe.	Non
Mettre à jour les inventaires automatiquement	Quand un échange est marqué comme terminé, les autocollants passent d'un album à l'autre.	Oui
Page du tableau	La page qui contient le widget. Elle sert à construire les liens d'invitation.	—
Supprimer les données à la désinstallation	Albums, groupes, inventaires et échanges sont effacés quand l'extension est supprimée.	Non

Les responsables de l'outil

Un club n'a pas toujours envie de donner l'accès administrateur à tous ceux qui l'aident. Les **responsables** gèrent l'outil sans être administrateurs du site. Seul un administrateur peut les choisir.

1. Ouvrez **Échange d'autocollants › Réglages** et descendez jusqu'à la section **Responsables**.
2. Choisissez un compte dans la liste (les administrateurs n'y figurent pas : ils gèrent déjà l'outil).
3. Cliquez sur **Ajouter comme responsable**. Le compte apparaît dans le tableau des responsables.
4. Pour lui retirer ce rôle, cliquez sur **Retirer** sur sa ligne.



Section « Responsables » des réglages : Camille est responsable ; la liste permet d'en ajouter un autre.

Ce qui change sur le compte. Le compte **garde son rôle WordPress** (par exemple « Abonné ») et reçoit en plus le droit « Gérer l'échange d'autocollants ». S'il ne pouvait pas envoyer de fichiers, il reçoit aussi ce droit (médiathèque), utile pour les images de la version Pro. Les deux droits sont retirés avec le bouton **Retirer**, et quand l'extension est supprimée.

Ce que peut faire…	Un responsable	Un administrateur
Écrans **Albums** et **Groupes**	✓	✓
Écran **Réglages** (dont le choix des responsables)	—	✓
Créer un groupe, même si « Les membres peuvent créer des groupes » est décoché	✓	✓
Sur le tableau : badge « Responsable », lien d'invitation et bouton « Nouveau lien » dans **ses** groupes	✓	lien et « Nouveau lien », sans badge
Le reste du site (articles, pages, extensions…)	—	✓



Onglet Membres : Alex, qui a créé le groupe, et Camille, responsable de l'outil, ont le badge « Responsable ».

Sites avec WooCommerce

WooCommerce empêche normalement les clients d'entrer dans l'administration. Les responsables y ont accès pour les écrans de l'outil ; ils n'y voient rien d'autre que ces écrans, le tableau de bord et leur profil.

6. Groupes et invitations


Un groupe réunit des membres qui échangent autour d'**un même album** (par exemple « Club – Saison 2026 »). Les correspondances et les échanges se font toujours **à l'intérieur d'un groupe** : deux membres qui ne partagent aucun groupe ne se voient pas. Chaque groupe a un **responsable** (celui qui l'a créé) et un **lien d'invitation** secret. Les responsables de l'outil (chapitre 5) ont aussi le badge et le lien dans les groupes dont ils sont membres.

Avant de commencer

- Au moins un **album** contenant des autocollants doit exister (chapitre 3) : un groupe se crée toujours à partir d'un album.
- Le réglage **Les membres peuvent créer des groupes** (chapitre 5) décide qui crée les groupes : tous les membres connectés (par défaut) ou seulement les administrateurs. Un club préférera souvent créer lui-même le groupe officiel et décocher ce réglage.
- La **Page du tableau** doit être choisie dans les réglages : c'est elle qui sert à construire les liens d'invitation.

Créer un groupe, pas à pas


1. Connectez-vous et ouvrez la page du tableau d'échange.
2. Si vous n'avez encore aucun groupe, le formulaire **Créer un groupe** s'affiche directement. Sinon, il se trouve en bas de l'onglet **Membres**.
3. Saisissez le **Nom du groupe** (par exemple « U13 filles » ou « Famille Martin »).
4. Choisissez l'**Album** : seuls les albums qui contiennent des autocollants sont proposés.
5. Indiquez votre **Pseudo affiché dans le groupe** : c'est le seul nom que verront les autres membres (jamais l'adresse e-mail).
6. Cliquez sur **Créer**. Vous devenez le responsable du groupe et le tableau s'ouvre sur ce groupe.



Onglet Membres : la liste du groupe, le bouton « Quitter le groupe » et, en bas, le formulaire de création d'un nouveau groupe.

Inviter des membres

1. Le responsable copie le lien d'invitation dans l'onglet **Membres** (bouton **Copier**). L'administrateur retrouve tous les liens dans **Échange d'autocollants › Groupes**.
2. Il le partage comme il veut : WhatsApp, e-mail, SMS, QR code affiché au club…
3. La personne qui ouvre le lien voit le nom du groupe et de l'album. Si elle n'est pas connectée, elle se connecte d'abord ; si le réglage **Création de compte depuis une invitation** est activé, elle peut aussi créer son compte sur place.
4. Elle choisit son pseudo et clique sur **Rejoindre le groupe**. Elle arrive sur son album, vide, à remplir avec **+** et **–**.



Écran Groupes : album, responsable, nombre de membres, échanges en cours et lien d'invitation.

> **Sécurité du lien**
> Toute personne qui a le lien peut rejoindre le groupe. En cas de fuite, cliquez sur **Nouveau lien** : l'ancien lien cesse aussitôt de fonctionner. Les tentatives répétées avec de mauvais liens sont bloquées temporairement.

Plusieurs groupes

- Un membre peut appartenir à **plusieurs groupes**. Une liste déroulante en haut du tableau permet de passer de l'un à l'autre.
- Son album (ce qu'il possède) est **le même dans tous les groupes du même album** : il ne le remplit qu'une fois.
- Une carte réservée dans un groupe l'est aussi dans les autres (voir « Cartes réservées » au chapitre 7) : elle ne peut pas être promise deux fois.


Quitter ou supprimer un groupe

- **Quitter le groupe** (onglet Membres) annule les échanges en cours du membre dans ce groupe. Son album est conservé.
- L'administrateur peut supprimer un groupe dans **Échange d'autocollants › Groupes** : ses échanges sont supprimés, mais **les albums des membres sont conservés**.

7. Utilisation par les membres

Le tableau comporte quatre onglets : **Mon album**, **Correspondances**, **Échanges** et **Membres**.


Mon album



Mon album : en vert les autocollants obtenus, en orange les doublons, en gris les manquants.

- **+** ajoute un exemplaire, **–** en retire un. Au-delà d'un exemplaire, la case passe en « doublon » et affiche le nombre total d'exemplaires : ×2, ×3…
- Dans le filtre **Doublons**, la pastille indique seulement les **cartes en trop**, c'est-à-dire celles que vous pouvez échanger : une carte en 3 exemplaires affiche ×2, car vous en gardez une pour votre album.
- Les filtres **Tous**, **Manquants** et **Doublons**, ainsi que la recherche, aident à retrouver un autocollant.
- **Copier ma liste** copie « Mes doublons : … / Il me manque : … », à coller dans un message.
- Les changements sont enregistrés automatiquement.

Correspondances



Pour chaque membre : ce qu'il peut vous donner et ce que vous pouvez lui donner.

Une correspondance apparaît quand un autre membre du groupe a en double un autocollant qui vous manque, ou l'inverse. Les membres avec qui vous pouvez faire le plus d'échanges apparaissent en premier.

Quand seul l'un des deux peut donner (par exemple, il a une carte qui vous manque mais vous n'avez aucun doublon qui lui manque), la carte du membre affiche « Pas d'échange 1 pour 1 possible pour l'instant » à la place du bouton **Proposer un échange**.

Proposer un échange

Cliquez sur **Proposer un échange** chez le membre choisi. La règle est simple : **1 carte donnée = 1 carte reçue**.

- Le formulaire coche d'office autant de cartes de chaque côté (3 contre 3 si vous pouvez donner 3 cartes et en recevoir 6, par exemple).
- Vous pouvez décocher ou cocher d'autres cartes. Un résumé indique « Vous donnez 2, vous recevez 2 ».
- Tant que les deux côtés n'ont pas le même nombre de cartes, le bouton **Envoyer la proposition** reste grisé et un message vous demande d'équilibrer la sélection.



3 cartes reçues contre 2 données : le bouton d'envoi est grisé. En dessous, un membre avec qui aucun échange 1 pour 1 n'est possible.

Vous ne pouvez donner que des autocollants que vous avez en double (50 au maximum de chaque côté). Le site vérifie aussi l'équilibre au moment de l'envoi.


Cartes réservées : premier arrivé, premier servi

Dès qu'une carte en double fait partie d'une proposition **en attente** ou **acceptée**, elle est **réservée** :

- elle disparaît des correspondances des autres membres, dans tous les groupes du même album ;
- elle ne peut pas être proposée une deuxième fois : le premier qui l'a proposée (ou demandée) est servi ;
- si l'échange est refusé ou annulé, la réservation tombe et la carte redevient disponible pour tout le monde.

Exemple : Léa a deux exemplaires de la carte 12 (elle peut donc en donner un). Tom lui propose un échange qui inclut la 12. Tant que cet échange est en cours, Sami ne voit plus la 12 chez Léa.

Échanges



Suivi des échanges : statut, contenu et actions possibles.

Statut	Ce qui est possible
Proposé	Le destinataire peut **Accepter** ou **Refuser**. L'auteur peut **Annuler**.
Accepté	Les deux membres se retrouvent et **échangent les cartes en main propre**. Ensuite seulement, l'un ou l'autre clique sur **Marquer comme terminé**. Les deux peuvent encore **Annuler**.
Terminé	Les albums des deux membres sont mis à jour automatiquement.
Refusé / Annulé	L'échange est clos, rien ne change dans les albums. Les cartes réservées redeviennent disponibles.

> **« Terminé » veut dire « cartes échangées »**
>
> Ne cliquez sur **Marquer comme terminé** qu'une fois les cartes **réellement échangées en main propre**. Tant que ce n'est pas fait, l'échange n'est pas terminé. Le site demande une confirmation : en validant trop tôt, les deux albums seraient mis à jour alors que les cartes n'ont pas changé de main.

Membres

L’onglet liste les membres du groupe avec leur pseudo. Il contient aussi le lien d’invitation (pour le responsable), le bouton **Quitter le groupe**, qui annule vos échanges en cours dans ce groupe, et le formulaire de création d’un nouveau groupe (voir le chapitre 6).

8. Version gratuite et version Pro

> **Tout est gratuit et illimité**
> Albums, groupes, membres, autocollants et échanges : la version gratuite n’a aucune limite (jusqu’à 3 000 autocollants par album). Chaque membre peut avoir autant d’échanges en cours qu’il le souhaite.

L’add-on payant **Deastek Sticker Swap Pro**, vendu par abonnement sur **deastek.fr**, ajoute des fonctions supplémentaires : images des autocollants, e-mails d’échange et rappels, **événements d’échange avec mode speed**, classement des collectionneurs, concours de l’album complet et export / import vers un autre site. Voir la notice « Deastek Sticker Swap Pro ».

La version Pro est réalisée en partenariat avec le **Philbert Handball**, club de handball de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

> La version gratuite n’envoie aucun e-mail : les membres suivent leurs échanges dans l’onglet **Échanges**.

9. Données personnelles et désinstallation

Données enregistrées

Quand un membre rejoint un groupe, le site enregistre son pseudo, ses groupes, la quantité de chaque autocollant qu'il possède et ses échanges. Les autres membres de ses groupes voient son pseudo, ses doublons et ses manques.

- Un texte prêt à l'emploi est proposé dans **Réglages › Confidentialité**, pour compléter votre politique de confidentialité.
- Les outils WordPress **Outils › Exporter les données personnelles** et **Effacer les données personnelles** prennent en charge les données de l'extension.
- Quand un compte est supprimé, le membre est retiré de ses groupes, son album est effacé et il apparaît comme « Ancien membre » dans l'historique des échanges.

Désactiver ou supprimer l'extension

Désactiver l'extension conserve toutes les données. Les supprimer définitivement nécessite d'activer **Supprimer les données à la désinstallation** avant de supprimer l'extension.

10. Questions fréquentes

Comment donner le rôle de responsable à un autre compte ?

Un administrateur l'ajoute dans **Échange d'autocollants › Réglages › Responsables** (chapitre 5). Le créateur d'un groupe garde son badge ; s'il quitte le groupe, le membre le plus ancien devient responsable du groupe.

Le tableau affiche « Connectez-vous… » alors que je suis connecté.

Videz le cache de la page (extension de cache, CDN) : le tableau doit être servi sans cache aux membres connectés.

Les liens d'invitation de l'écran Groupes sont incomplets.

Choisissez la **Page du tableau** dans les réglages.

Je ne peux pas envoyer ma proposition.

Le bouton **Envoyer la proposition** reste grisé tant que vous ne donnez pas autant de cartes que vous en recevez. Cochez ou décochez des cartes jusqu'à ce que le résumé indique le même nombre des deux côtés.

Le filtre Doublons affiche ×1 alors que j’ai la carte en deux exemplaires.

C’est normal : vous gardez un exemplaire pour votre album, il vous en reste un à échanger. Le filtre **Tous** affiche le nombre total (×2).

Une carte a disparu des correspondances.

Elle est sans doute réservée : elle fait partie d’un échange en attente ou accepté avec un autre membre (premier arrivé, premier servi). Si cet échange est refusé ou annulé, elle réapparaît.

J’ai cliqué sur « Marquer comme terminé » alors que les cartes n’ont pas été échangées.

Un échange terminé ne peut pas être annulé. Les deux membres corrigent leur album avec **+** et **–** dans l’onglet **Mon album**.

J’ai oublié des autocollants dans l’album.

Modifiez l’album et ajoutez-les : les codes existants et les albums des membres ne sont pas touchés.

Assistance
Deastek — **deastek.fr**
Conception et développement : John Vitu.